

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO EM LOTE

1. FORMATO DO ARQUIVO

Arquivo texto com extensão .txt

2. REGISTROS

2.1. Tipo: texto não delimitado.

2.2. Tamanho: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro.

2.3. Organização: sequencial.

2.4. Codificação: ASCII.

3. ESTRUTURA DOS REGISTROS:

3.1. BLOCO 0 – ABERTURA

3.1.1. REGISTRO R1 – ABERTURA DO ARQUIVO

Nº	Campo	Tipo	Tam	Descrição
01	QUANTIDADE DE EMPRESAS	N	3	Número de declarações contidas no arquivo, que serão importadas

3.2. BLOCO 1 - SALDOS DAS CONTAS POR ESTABELECIMENTO

3.2.1. REGISTRO R2 – ABERTURA DO BLOCO 1– IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO E DO EXERCÍCIO DOS SALDOS DAS CONTAS

Nº	Campo	Tipo	Tam	Descrição
01	INICIO	C	6	Preencher esse campo com a palavra “INICIO” (maiúscula e sem acentuação)

02	CNPJ	N	14	Preencher com o CNPJ do estabelecimento a qual as demonstrações contábeis pertencem
03	EXERCÍCIO	N	4	Preencher com o ano do exercício formato “AAAA”

3.2.2. REGISTRO R3 – SALDOS CONTÁBEIS DAS CONTAS

Nº	Campo	Tipo	Tam	Descrição
01	TIPO DE INFORMAÇÃO	N	1	Preencher com: 1 - (DRE); 2 - (Balanço Patrimonial – Ativo) 3 - (Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido)
02	GRUPOS DE CONTA	N	5	Preencher com: 01000 para DRE; 02000 para Ativo circulante; 03000 para Ativo não circulante; 04000 para Passivo circulante; 05000 para Passivo não circulante e 06000 para Patrimônio líquido.
03	CONTAS	N	5	Preencher com: 01020 para VENDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADOS; 01030 para REVENDA DE MERCADORIA; 01040 para VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS;

				<p>01050 para Deduções de Tributos;</p> <p>01055 para Dedução de ICMS retido por substituto tributário;</p> <p>01060 para Deduções de Abatimentos e Devoluções;</p> <p>01080 para CPV;</p> <p>01090 para CMV;</p> <p>01100 para CPS;</p> <p>01120 para Despesas Operacionais;</p> <p>01140 para Receitas financeiras;</p> <p>01150 para Despesas Financeiras;</p> <p>01160 para Outras Receitas;</p> <p>01170 para Outras Despesas;</p> <p>02010 para Caixa e Equivalentes de Caixa;</p> <p>02020 para Contas a Receber;</p> <p>02040 para Mercadorias;</p> <p>02050 para Insumos (matéria-prima);</p> <p>02060 para Produtos em Elaboração;</p> <p>02070 para Produtos Acabados;</p> <p>02080 para Outros Créditos;</p> <p>03010 - Contas a Receber;</p> <p>03020 para Investimentos;</p> <p>03030 para Imobilizado;</p> <p>03040 para Intangível;</p> <p>03050 para Depreciação e Amortização Acumuladas;</p> <p>04010 para Fornecedores;</p> <p>04020 para Empréstimos e Financiamentos;</p> <p>04030 para Obrigações Fiscais;</p> <p>04040 para Obrigações Trabalhistas e Sociais;</p>
--	--	--	--	---

				04050 para Contas a Pagar; 04060 para Provisões; 05010 para Financiamentos; 05020 para Outras Contas a Pagar (Empréstimo de Sócio); 06010 para Capital Social; 06020 para Reservas; 06030 para Lucros Acumulados; 06040 para Prejuízos Acumulados; 06050 para Ajustes de Avaliação Patrimonial; 06060 para TOTAL.
04	VL_CONTA_DRE	N	12	Preencher com valores das contas do DRE. Serão nove dígitos, completar zeros à esquerda, sendo que os dois últimos dígitos correspondem a casas decimais. Por exemplo: R\$ 25,00 preencher com 000002500
05	VL_CONTA_BALANÇO	N	12	Preencher com valores das contas do BALANÇO PATRIMONIAL. Serão nove dígitos, completar zeros à esquerda, sendo que os dois últimos dígitos correspondem às casas decimais. Por exemplo: R\$ 25,17 preencher com 000002517

3.2.3. REGISTRO R4 – ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

N°	Campo	Tipo	Tam	Descrição
01	FIM	C	3	Preencher com a palavra FIM após informar o balanço e DRE de cada empresa

4. Exemplo de um arquivo Formatado

declaração.txt - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Formato do Arquivo

R1 → 3

R2 → INICIO001129370001592015

BLOCO 0

10100001020000000000000120050
10100001030000000000000130050
10100001040000000000000140050
10100001050000000000000150050
10100001055000000000000155050
10100001060000000000000160050
10100001080000000000000180050
10100001090000000000000190050
101000011000000000000001100050
101000011200000000000001120050
101000011400000000000001140050
101000011500000000000001150050
101000011600000000000001160050
101000011700000000000001180050
20200002010000000001000201050
20200002020000000002000202050

BLOCO 1

R3 → 20200002040000000001000204050
20200002050000000002000205050
20200002060000000003000206050
20200002070000000004000207050
20200002080000000005000208050
20300003010000000006000301050
20300003020000000007000302050
20300003030000000008000303050
20300003040000000009000304050
2030000305000000010000305050
3040000401000000011000401050
3040000402000000012000402050
3040000403000000013000403050
3040000404000000014000404050
3040000405000000015000405050
3040000406000000016000406050
3050000501000000017000501050
3050000502000000018000502050
306000060100000000000601050
306000060200000000000602050
306000060300000000000603050
306000060400000000000604050
306000060500000000000605050
306000060600000000000606050

R4 → FIM

INICIO029144600001502015
10100001020000000000000120050
10100001030000000000000130050